



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Câmbio Legal

Leiaute dos Arquivos para Envio de Informações sobre Pontos de Câmbio

Versão deste documento: 2.0.1



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Histórico de revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
30/04/2013	1.0.0	Versão inicial.	Banco Central do Brasil
20/05/2013	1.0.1	Atualização do quadro apresentado na seção 1.3 e dos esquemas XSD apresentados nas seções 2.1.1 e 2.1.2	Banco Central do Brasil
10/04/2014	2.0.0	Alteração completa do leiaute e inclusão dos arquivos de resposta e de pontos de câmbio já cadastrados	Banco Central do Brasil
10/07/2014	2.0.1	Inclusão de exemplo do arquivo ACAM203 na seção 3.1 e da necessidade de <i>namespace</i> na tag DOC na seção 2.1.	Banco Central do Brasil



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Índice

1.	Descrição	4
2.	Informações Gerais sobre os Arquivos	6
2.1	Linguagem	6
2.2	Georreferenciamento dos pontos de câmbio	6
2.3	Elementos e seus Tipos	6
2.4	Retorno com Erro	7
2.5	Retorno com ponto de câmbio processado	7
3.	Leiaute do arquivo ACAM203	8
3.1	Exemplo	9
4.	Leiaute do arquivo ACAM207	10
5.	Leiaute do arquivo ACAM208	11
6.	Elementos	12
7.	Tipos	14
8.	Erros	15
9.	Sistema de Transferência de Arquivos	16



BANCO CENTRAL DO BRASIL

1. Descrição

O Câmbio Legal é um aplicativo para dispositivos móveis que permite ao turista a localização dos pontos mais próximos a ele que permitem a compra e venda de moeda estrangeira.

Essa aplicação faz parte das ações voltadas para os grandes eventos que estão acontecendo no Brasil entre os anos de 2013 e 2016, porém não está restrita ao público-alvo desses eventos. O Banco Central do Brasil busca atingir todos os interessados na troca de moeda estrangeira, sejam cidadãos brasileiros ou visitantes do exterior.

Portanto, em conjunto com a implantação do VET (valor efetivo total) das operações de câmbio, as informações do Câmbio Legal pretendem trazer maior transparência, competitividade e acesso ao mercado de câmbio manual.

Este documento apresenta instruções e leiautes a serem utilizados pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizadas a operar no mercado de câmbio, para o envio de forma voluntária ao Banco Central do Brasil das informações sobre os pontos de compra e venda de moeda estrangeira, conforme previsto no Comunicado nº X.XXX, de 7 de abril de 2014.

Apesar de ser informação não obrigatória, o Banco Central incentiva a participação das instituições autorizadas, pois entende que é do próprio interesse delas ter suas informações presentes entre suas concorrentes.


Os seguintes arquivos compõem a transmissão de informações sobre pontos de câmbio ao Banco Central do Brasil:

- ACAM203: arquivo de manutenção (inclusão, alteração ou exclusão) dos pontos de câmbio;
- ACAM207: arquivo de resposta do processamento da manutenção dos pontos de câmbio; e
- ACAM208: arquivo de informação sobre pontos de câmbio anteriormente registrados no Banco Central pelas instituições autorizadas.

Os arquivos ACAM203 e ACAM207 seguem o formato XML já empregado pelo sistema Câmbio e já conhecido por todas as instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio.

O arquivo ACAM208 foi colocado à disposição das instituições uma única vez para informar os pontos de câmbio já registrados no Câmbio Legal por versões anteriores deste leiaute, incluindo o “Identificador do Ponto de Câmbio”. Essa informação será necessária para eventual alteração ou exclusão de pontos de câmbios.

O arquivo ACAM208 também contém os pontos de câmbio enviados anteriormente e, que por erro de validação, não foram incluídos na base de dados do Câmbio Legal. Ele é um arquivo de texto, com campos separados por tabulação.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ao contrário das versões anteriores deste leiaute, não é mais necessário o envio das informações de todos os pontos de câmbio para a manutenção de um ponto de câmbio específico. É requerida apenas a informação deste ponto de câmbio específico.

Após o recebimento do arquivo ACAM203 pelo Banco Central, as informações enviadas serão processadas, gerando como resultado registros com informações de cada ponto de câmbio da instituição na base de dados do Câmbio Legal, ou então, erros de forma ou de negócio. O resultado do processamento de cada registro será colocado à disposição da instituição por meio do arquivo ACAM207.

Nessa versão do leiaute não é possível a consulta das informações dos pontos de câmbio registrados por meio do arquivo ACAM203.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

2. Informações Gerais sobre os Arquivos

2.1 Linguagem

O XML (*eXtensible Markup Language*) é a linguagem utilizada para a especificação dos arquivos ACAM203 e ACAM207. O padrão XML utilizado é o da versão 1.0, que está definido pelo W3C (*World Wide Web Consortium*), no endereço www.w3.org. Para validação da estrutura de uma mensagem XML, são necessários um interpretador XML (*parser*) e arquivos XML *Schema Definition* (XSD) com as suas definições de leiaute.

A codificação dos arquivos XML deverá ser no padrão Unicode UTF-8, como descrito em www.unicode.org. O padrão de codificação deve ser informado no início do arquivo:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

Os arquivos ACAM203 e ACAM207 têm sua estrutura definida no conjunto de arquivos XSD disponível na página do Banco Central do Brasil, na Internet, no endereço www.bcb.gov.br/?camsisat.

O endereço do arquivo XSD deve ser informado em um *namespace* dentro da tag DOC, permitindo a validação do arquivo ACAM203 contra seu esquema de definição:

```
<DOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/MES/ACAM203.xsd">
```

2.2 Georreferenciamento dos pontos de câmbio

As coordenadas geográficas – latitude e longitude – do ponto de câmbio devem seguir o formato WGS84, com precisão de 6 (seis) casas decimais, utilizando ponto como separador decimal.

As coordenadas informadas serão validadas nos serviços Open MapQuest, documentado em open.mapquestapi.com/geocoding e Google Maps, documentado em developers.google.com/maps/?hl=pt-br.

2.3 Elementos e seus Tipos

Os elementos que compõem os arquivos deste leiaute seguem os padrões utilizados pelo Dicionário de Campos do Catálogo de Serviços do SFN. O item 6 adiante traz a descrição completa desses elementos.

A tipificação dos elementos foi baseada no Dicionário de Tipos do Catálogo de Serviços do SFN. O item 7 deste documento traz a definição dos tipos de elementos utilizados pelos arquivos.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

2.4 Retorno com Erro

Os erros passíveis de retorno pelo arquivo ACAM207 estão descritos no item 8 deste documento.

Quando durante o processamento do arquivo for encontrado erro em um campo específico de um elemento do ponto de câmbio, o código do erro será informado na tag *<TagErro CodErro=xxxx>*.

Por exemplo, se for informado um CEP inexistente, o arquivo ACAM207 conterá o seguinte trecho:

```
<Grupo_ACAM207_PontoCam_ERRO>  
  <NumCtrlIF>CAM2014040700000001</NumCtrlIF>  
  <TagErro CodErro="ECAM2075">CEP</TagErro>  
</Grupo_ACAM207_PontoCam_ERRO>
```

Os códigos de erro associados a um ponto de câmbio que não estiverem associados a um campo específico serão adicionados às tags *<Grupo_ACAM207_PontoCam_ERRO CodErro=xxxx>*.

Por exemplo, se os valores informados nos campos CEP, LatPonto e LongPonto não forem compatíveis entre si, o arquivo ACAM207 conterá o seguinte trecho:

```
<Grupo_ACAM207_PontoCam_ERRO CodErro="ECAM2074">  
  <NumCtrlIF>CAM2014040700000001</NumCtrlIF>  
</Grupo_ACAM207_PontoCam_ERRO>
```

Os códigos de erro que não estiverem associados a um ponto de câmbio específico serão adicionados na tag *<TagErro CodErro=xxxx>*, posicionada fora dos grupos.

Por exemplo, se o CNPJ base informado no campo CNPJBaseIF diferir do CNPJ do emissor do arquivo no STA, o arquivo ACAM207 conterá o seguinte trecho:

```
<TagErro CodErro="ECAM2071">CNPJBaseIF</TagErro>
```

2.5 Retorno com ponto de câmbio processado

No caso da informação do ponto de câmbio ter sido processada com sucesso e incluída, alterada ou excluída da base de dados do Câmbio Legal, o arquivo ACAM207 conterá o grupo *<Grupo_ACAM207_PontoCam>* correspondente a aquele ponto de câmbio.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

3. Leiaute do arquivo ACAM203

Tag	Nome do Elemento	Mult.
1 <BCARQ>		
2 <IdentdEmissor>	Identificador Emissor	[1..1]
3 <IdentdDestinatario>	Identificador Destinatário	[1..1]
4 </BCARQ>		
5 <SISARQ>		
6 <ACAM203>		
7 <NomArq>	Nome Arquivo	[1..1]
8 <CNPJBaseIF>	CNPJ Base IF	[1..1]
9 <EndEletrnc>	Endereço Eletrônico	[1..1]
10 <Email>	Endereço Eletrônico	[1..1]
11 <Grupo_ACAM203_PontoCam>	Grupo Ponto Câmbio	[0..n]
12 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
13 <IdPontoCam>	Identificador Ponto Câmbio	[0..1]
14 <TpManut>	Tipo Manutenção	[1..1]
15 <Grupo_ACAM203_DadPonto>	Grupo Dados Ponto	[0..1]
16 <CNPJ>	CNPJ Ponto Câmbio	[1..1]
17 <NomPontoCam>	Nome Ponto Câmbio	[1..1]
18 <LatPonto>	Latitude Ponto Câmbio	[1..1]
19 <LongPonto>	Longitude Ponto Câmbio	[1..1]
20 <IndrSoCli>	Indicador Somente Clientes	[1..1]
21 <IndrAtendPres>	Indicador Atendimento Presencial	[1..1]
22 <IndrMaqCambd>	Indicador Máquina Cambiadora	[1..1]
23 <IndrATM>	Indicador ATM	[1..1]
24 <IndrTrocaMoeda>	Indicador Troca Moeda	[1..1]
25 <IndrSaqMN>	Indicador Saque Moeda_Nacional	[1..1]
26 <Tel>	Telefone Ponto Câmbio	[0..2]
27 <End>	Endereço Ponto Câmbio	[1..1]
28 <CEP>	CEP Ponto Câmbio	[1..1]
29 <Grupo_ACAM203_HrioDU>	Grupo Horário Dias_Úteis	[0..1]
30 <HrioAbert>	Horário Abertura	[1..1]
31 <HrioFcht>	Horário Fechamento	[1..1]
32 </Grupo_ACAM203_HrioDU>	Fim Grupo Horário Dias_Úteis	[0..1]
33 <Grupo_ACAM203_HrioSab>	Grupo Horário Sábados	[0..1]
34 <HrioAbert>	Horário Abertura	[1..1]
35 <HrioFcht>	Horário Fechamento	[1..1]
36 </Grupo_ACAM203_HrioSab>	Fim Grupo Horário Sábados	[0..1]
37 <Grupo_ACAM203_HrioDom>	Grupo Horário Domingos	[0..1]
38 <HrioAbert>	Horário Abertura	[1..1]
39 <HrioFcht>	Horário Fechamento	[1..1]
40 </Grupo_ACAM203_HrioDom>	Fim Grupo Horário Domingos	[0..1]
41 <Grupo_ACAM203_HrioFeriad>	Grupo Horário Feriados	[0..1]
42 <HrioAbert>	Horário Abertura	[1..1]
43 <HrioFcht>	Horário Fechamento	[1..1]
44 </Grupo_ACAM203_HrioFeriad>	Fim Grupo Horário Feriados	[0..1]
45 </Grupo_ACAM203_DadPonto>	Fim Grupo Dados Ponto	[0..1]
46 </Grupo_ACAM203_PontoCam>	Fim Grupo Ponto Câmbio	[0..n]
47 </ACAM203>		
48 </SISARQ>		



BANCO CENTRAL DO BRASIL

3.1 Exemplo

O exemplo a seguir do arquivo ACAM203 tem por finalidade auxiliar no entendimento do seu preenchimento com as informações dos pontos de câmbio. Estão representadas as operações de inclusão de um ponto de câmbio e a exclusão de outro ponto de câmbio incluído anteriormente.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DOC xmlns="http://www.bcb.gov.br/MES/ACAM203.xsd">
  <BCARQ>
    <IdentdEmissor>99999999</IdentdEmissor>
    <IdentdDestinatario>00038166</IdentdDestinatario>
  </BCARQ>
  <SISARQ>
    <ACAM203>
      <NomArq>ACAM203</NomArq>
      <CNPJBaseIF>99999999</CNPJBaseIF>
      <EndEletrnc>http://www.banco.com.br</EndEletrnc>
      <Email>contato.arquivo@banco.com.br</Email>
      <Grupo_ACAM203_PontoCam>
        <NumCtrlIF>CAM2014071000000001</NumCtrlIF>
        <TpManut>I</TpManut>
        <Grupo_ACAM203_DadPonto>
          <CNPJ>99999999000191</CNPJ>
          <NomPontoCam>Xpto</NomPontoCam>
          <LatPonto>-15.803188</LatPonto>
          <LongPonto>-47.885409</LongPonto>
          <IndrSoCli>N</IndrSoCli>
          <IndrAtendPres>S</IndrAtendPres>
          <IndrMaqCambd>N</IndrMaqCambd>
          <IndrATM>N</IndrATM>
          <IndrTrocaMoeda>S</IndrTrocaMoeda>
          <IndrSaqMN>N</IndrSaqMN>
          <Tel>6134149999</Tel>
          <Tel>08006199999</Tel>
          <End>SBS Quadra 3 Bloco B - Ed. Sede</End>
          <CEP>70074900</CEP>
          <Grupo_ACAM203_HrioDU>
            <HrioAbert>10:00</HrioAbert>
            <HrioFcht>18:00</HrioFcht>
          </Grupo_ACAM203_HrioDU>
        </Grupo_ACAM203_DadPonto>
      </Grupo_ACAM203_PontoCam>
      <Grupo_ACAM203_PontoCam>
        <NumCtrlIF>CAM2014071000000002</NumCtrlIF>
        <IdPontoCam>123456</IdPontoCam>
        <TpManut>E</TpManut>
      </Grupo_ACAM203_PontoCam>
    </ACAM203>
  </SISARQ>
</DOC>
```



BANCO CENTRAL DO BRASIL

4. Leiaute do arquivo ACAM207

Tag	Nome do Elemento	Mult.
1 <BCARQ>		
2 <IdentdEmissor>	Identificador Emissor	[1..1]
3 <IdentdDestinatario>	Identificador Destinatário	[1..1]
4 </BCARQ>		
5 <SISARQ>		
6 <ACAM207>		
7 <NomArq>	Nome Arquivo	[1..1]
8 <TagErro CodErro=xxxx>	Tag Erro	[0..n]
9 <Grupo_ACAM207_PontoCam>	Grupo Ponto Câmbio	[0..n]
10 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
11 <IdPontoCam>	Identificador Ponto Câmbio	[0..1]
12 </Grupo_ACAM207_PontoCam>	Fim Grupo Ponto Câmbio	[0..n]
13 <Grupo_ACAM207_PontoCamErros CodErro=xxxx>	Grupo Ponto Câmbio Erros	[0..n]
14 <NumCtrlIF>	Número Controle IF	[1..1]
15 <TagErro CodErro=xxxx>	Tag Erro	[0..n]
16 </Grupo_ACAM207_PontoCamErros>	Fim Grupo Ponto Câmbio Erros	[0..n]
17 </ACAM207>		
18 </SISARQ>		



BANCO CENTRAL DO BRASIL

5. Leiaute do arquivo ACAM208

Nº	Campo	Nome do Elemento
1	IdPontoCam	Identificador Ponto Câmbio
2	CNPJ	CNPJ Ponto Câmbio
3	NomPontoCam	Nome Ponto Câmbio
4	LatPonto	Latitude Ponto Câmbio
5	LongPonto	Longitude Ponto Câmbio
6	Tel1	Telefone 1 Ponto Câmbio
7	Tel2	Telefone 2 Ponto Câmbio
8	End	Endereço Ponto Câmbio
9	Cid	Cidade Ponto Câmbio
10	UF	UF Ponto Câmbio
11	IndrSoCli	Indicador Somente Clientes
12	IndrAtendPres	Indicador Atendimento Presencial
13	IndrMaqCambd	Indicador Máquina Cambiadora
14	IndrATM	Indicador ATM
15	IndrTrocaMoeda	Indicador Troca Moeda
16	IndrSaqMN	Indicador Saque Moeda_Nacional
17	HrioAbertDU	Horário Abertura Dias Úteis
18	HrioFchtDU	Horário Fechamento Dias Úteis
19	HrioAbertSab	Horário Abertura Sábados
20	HrioFchtSab	Horário Fechamento Sábados
21	HrioAbertDom	Horário Abertura Domingos
22	HrioFchtDom	Horário Fechamento Domingos
23	HrioAbertFeriad	Horário Abertura Feriados
24	HrioFchtFeriad	Horário Fechamento Feriados
25	MotivoRejeicao	Motivo da rejeição do registro



BANCO CENTRAL DO BRASIL

6. Elementos

Elementos	Nome	Tipo	Descrição
CEP	CEP	CEP	Código de Endereçamento Postal
Cid	Cidade Ponto Câmbio	CidEnd	Cidade onde o ponto de câmbio está localizado
CNPJ	CNPJ	CNPJ	Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNPJBaseIF	CNPJ Base IF	CNPJBase	CNPJ base da IF.
Email	Email	EndEletrnc	Email para contato com a IF.
End	Endereço	End	Endereço
EndEletrnc	Endereço Eletrônico	EndEletrnc	Endereço eletrônico na Internet.
HrioAbert	Horário Abertura	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23; MM - minuto, de 00 a 59.
HrioFcht	Horário Fechamento	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioAbertDU	Horário Abertura Dias Úteis	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioFchtDU	Horário Fechamento Dias Úteis	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioAbertSab	Horário Abertura Sábados	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioFchtSab	Horário Fechamento Sábados	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioAbertDom	Horário Abertura Domingos	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioFchtDom	Horário Fechamento Domingos	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioAbertFeriad	Horário Abertura Feriados	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
HrioFchtFeriad	Horário Fechamento Feriados	HrMnt	Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23;MM - minuto, de 00 a 59.
IdentdDestinatario	Identificador Destinatário	CNPJBase	Número de identificação do destinatário junto ao BACEN para o Sistema de Pagamentos Brasileiro.
IdentdEmissor	Identificador Emissor	CNPJBase	Número de identificação do emissor junto ao BACEN para o Sistema de Pagamentos Brasileiro.
IdPontoCam	Identificador Ponto Câmbio	NumSeqCam	Número de identificação do ponto de câmbio da IF. Informado apenas nos casos de alteração e exclusão.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

Elementos	Nome	Tipo	Descrição
IndrAtendPres	Indicador Atendimento Presencial	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
IndrATM	Indicador ATM	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
IndrMaqCambd	Indicador Máquina Cambiadora	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
IndrSaqMN	Indicador Saque Moeda_Nacional	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
IndrSoCli	Indicador Somente Clientes	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
IndrTrocaMoeda	Indicador Troca Moeda	Indr	Indicador "Sim" ou "Não"
LatPonto	Latitude Ponto	Lat	Latitude do ponto.
LongPonto	Longitude Ponto	Long	Longitude do ponto.
MotivoRejeicao	Motivo da rejeição do registro	Txt100	Motivo da rejeição do ponto de câmbio informado por versão do leiaute anterior à 2.0.
NomArq	Nome Arquivo	Nome	Nome do Arquivo
NomPontoCam	Nome Ponto Câmbio	NomPontoCam	Nome do ponto de câmbio da IF.
NumCtrlIF	Número Controle IF	ControleIF	Número de controle da IF
TagErro	Tag Erro	Txt100	Nome da Tag a que se refere o erro encontrado durante o processamento do arquivo.
Tel	Telefone Ponto Câmbio	NumTelPt	Número de telefone de contato do ponto de câmbio da IF.
Tel1	Telefone 1 Ponto Câmbio	NumTelPt	Número de telefone de contato do ponto de câmbio da IF.
Tel2	Telefone 2 Ponto Câmbio	NumTelPt	Número de telefone de contato do ponto de câmbio da IF.
TpManut	Tipo Manutenção	IndrIEA	Tipo de manutenção em cadastro.
UF	UF Ponto Câmbio	UF	Unidade da Federação onde o ponto de câmbio está localizado.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

7. Tipos

Tipo	Formato	Tam Min	Tam Max	Exp Reg	Vlr Mín I/E	Vlr Máx I/E	Descrição
CEP	Alfanumérico	8	8	[0-9]{8}			Código de Endereçamento Postal.
CNPJ	Numérico	0	14				Número de Identificação da Pessoa Jurídica no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
CNPJBase	Alfanumérico	8	8	[0-9]{8}			CNPJ base: primeiras 8 posições do CNPJ.
ControleIF	Alfanumérico	1	20				Número de Controle da IF.
End	Alfanumérico	1	140				Endereço.
EndEletrnc	Alfanumérico	6	50				Endereço eletrônico na Internet.
HrMnt	Alfanumérico	5	5				Horário. Formato = HH:MM onde: HH - hora, de 00 a 23; MM - minuto, de 00 a 59.
Indr	Alfanumérico	1	1	[S N]			Indicador Sim ("S") ou Não ("N").
IndrIEA	Alfanumérico	1	1	[I E A]			Indicador Inclusão ("I") ou Exclusão ("E") ou Alteração ("A").
Lat	Numérico	0	2,06		-90 I	90 I	Valor para latitude em graus.
Long	Numérico	0	3,06		-180 I	180 I	Valor para longitude em graus.
NomPontoCam	Alfanumérico	3	50				Nome do ponto de câmbio da IF.
Nome	Alfanumérico	1	80				Nome.
NumSeqCam	Numérico	0	12				Número de sequência de numeração no sistema câmbio.
NumTelPt	Alfanumérico	8	11	[0-9]{8,11}			Número de telefone do ponto de câmbio.
Txt100	Alfanumérico	1	100				Texto livre de tamanho máximo de 100 caracteres.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

8. Erros

Código	Descrição
ECAM2070	Instituição não autorizada a operar no mercado de câmbio.
ECAM2071	CNPJ base do emissor da mensagem difere do CNPJ da IF.
ECAM2072	Campo com preenchimento obrigatório.
ECAM2073	Campo com preenchimento impedido.
ECAM2074	CEP incompatível com coordenadas geográficas.
ECAM2075	CEP não encontrado.
ECAM2076	Ponto câmbio não existe ou não pertence à IF.
ECAM2077	Coordenadas não encontradas nos serviços de localização.



BANCO CENTRAL DO BRASIL

9. Sistema de Transferência de Arquivos

A transmissão do arquivo é efetuada conforme instruções contidas no endereço www.bcb.gov.br/?transfarq.

As instruções para a confecção dos arquivos a serem transmitidos ao Banco Central estão disponíveis no endereço www.bcb.gov.br/?camsisat.

Denominação dos arquivos no Sistema de Transferência de Arquivos (STA):

- ACAM203: (C203) Pontos de Câmbio das IFs - Remessa
- ACAM207: (C207) Pontos de Câmbio das IFs - Resposta
- ACAM206: (C208) Pontos de Câmbio das IFs – Dados da IF