

SPI

Sistema de Pagamentos
Instantâneos

Manual de Acesso ao Módulo SPI do SPB-Web

bcb.gov.br

Sumário

Histórico de alterações	4
1. Introdução	5
1.1. Custos	5
2. Requisitos técnicos e de segurança	5
2.1. Requisitos técnicos	5
2.2. Requisitos de segurança	5
2.2.1. Grupos e autorizações necessárias	6
3. Acesso ao sistema	6
3.1. Endereços de acesso	7
3.2. Entrar no sistema	7
3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador	8
3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador	9
3.3. Sair do sistema	10
4. Telas e Funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web	10
4.1. Tela ‘Início’	11
4.2. Tela ‘Saldo’	13
4.3. Tela ‘Configuração’	14
4.3.1. Tela ‘Configuração’ – situação inicial	14
(1) Menu “Configuração”	14
(2) Dados atuais	14
(3) Botão “Propor alteração”	14
4.3.2. Tela ‘Configuração’ – edição de nova proposta	15
(4) Bloquear envio de Pix	15
(5) Comunicar participante quando saldo for menor que	16
(6) “Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI” e “Ativar bloqueio automático”	16
(7) Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica	18
(8) Justificativa do proponente (opcional)	18
(9) Botão “Enviar proposta”	18
4.3.3. Tela ‘Configuração’ – proposta submetida	19
(10) Mensagem de sucesso	19
(11) Dados atuais	19
(12) Dados propostos por	20
(13) Justificativa do proponente	20
(14) Botão “Desistir da alteração”	20
(15) Botão “Confirmar desistência”	20
4.3.4. Tela ‘Configuração’ – proposta desistida	21
4.3.5. Tela ‘Configuração’ – proposta em avaliação	21

(16)	Dados atuais	22
(17)	Dados propostos por	22
(19)	Justificativa do confirmador (preenchimento obrigatório)	22
(20)	Botão “Rejeitar”	23
(21)	Botão “Aprovar”	23
4.3.5.1.	Tela ‘Configuração’ – proposta rejeitada	23
4.3.5.2.	Tela ‘Configuração’ – proposta aprovada.....	24
4.4.	Log de Auditoria.....	24
4.4.1.	Tela ‘Lista de log de auditoria’	25
(1)	Menu “Log de Auditoria”	25
(2)	Pesquisa	25
(3)	Lista de log de auditoria	26
4.4.1.1.	Tela ‘Detalhamento de log de auditoria’	26
(4)	Botão “Voltar”	27
(5)	Situação.....	27
(6)	Dados anteriores	27
(7)	Dados aprovados / Dados rejeitados.....	27
(8)	Proposto por	27
(9)	Justificativa do proponente.....	28
(10)	Avaliado por	28
(11)	Justificativa do avaliador	28
4.5.	Relação de lançamentos.....	28
(1)	Menu “Relação de lançamentos”	29
(2)	Pesquisa	29
(3)	Lista de solicitações de relação de lançamentos	30
(4)	Botão “Nova solicitação”	31
4.5.1.	Tela ‘Solicitação de relação de lançamentos’	31
(5)	Botão “Voltar”	32
(6)	Período da relação de lançamentos.....	32
(7)	Botão “Solicitar”	32
4.5.1.1.	Tela ‘Confirmação de solicitação de relação de lançamentos’	33
(8)	Botão “Voltar”	33
(9)	Observações importantes	33
(10)	Dados da solicitação.....	34
(11)	Botões de ação	34

Histórico de alterações

Data	Versão	Descrição das alterações
18/11/2025	1.0	Versão inicial.
19/03/2026	2.0	• Inclusão do item “1.1. Custos”, página 5; • Novas configurações no item 4.3.2: ○ Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI”, página 16; ○ Ativar bloqueio automático”, página 17; e ○ Ajustes diversos em telas para adequação às novas configurações. • Inclusão do item “4.4. Log de Auditoria”, página 24; e • Inclusão do item “4.5. Relação de lançamentos”, página 28.

1. Introdução

Este manual apresenta os requisitos técnicos e de segurança, bem como os procedimentos operacionais para utilização do **Módulo SPI do SPB-Web**, aplicativo destinado ao acesso às funcionalidades do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) por meio da plataforma SPB-Web, conforme previsto no **art. 7º-A do Regulamento do SPI**, anexo à Resolução BCB nº 195, de 3/3/2022.

1.1. Custos

As funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web são disponibilizadas, em sua **quase totalidade**, **gratuitamente** às instituições participantes diretas do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI).

Destaca-se que a **única** funcionalidade tarifada é a **geração de novos arquivos** pela **solicitação de relação de lançamentos** (descrita no item 4.5 – Relação de Lançamentos, página 28, deste manual):

- A cobrança observa o disposto na [Instrução Normativa BCB nº 192](#), de 30/11/2021, que estabelece a “**Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)**”, item “**9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)**”.
- Nesse sentido, aplica-se a **mesma tarifa praticada para as solicitações associadas à mensagem CAMT.052**, disciplinada no [Catálogo de Serviços do SFN](#).

2. Requisitos técnicos e de segurança

2.1. Requisitos técnicos

- Sistema operacional: **Windows 7 ou superior – 64 bits**;
- Navegadores para acesso à Internet habilitados para JavaScript:
 - **Chrome**;
 - **Edge**.

2.2. Requisitos de segurança

O acesso ao Módulo SPI do SPB-Web, tanto no ambiente de homologação quanto no de produção, requer o uso de um **dispositivo móvel (como smartphone)** com o aplicativo autenticador **Microsoft Authenticator** instalado. Esse aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos, é utilizado como **segundo fator de autenticação** durante o processo de login, garantindo maior segurança no acesso.

O controle dos **grupos de acesso** é realizado no **Autran**¹, a exemplo do que ocorre nos demais sistemas do Banco Central do Brasil, sob responsabilidade do **máster da instituição**. Este controle é feito de forma **segregada e independente nos ambientes** de produção e de homologação.

A instituição é a responsável pelo credenciamento e gerenciamento dos seus operadores nos grupos de acesso ao Módulo SPI do SPB-Web, no Autran.

2.2.1. Grupos e autorizações necessárias

Para que o acesso ao aplicativo seja disponibilizado, o Banco Central do Brasil atribuirá à **instituição os grupos de acesso** necessários. Em seguida, **o máster da instituição, por meio do Autran**, deverá atribuir os grupos **às dependências da instituição** e, posteriormente, **aos operadores**, de acordo com os perfis estabelecidos pela própria instituição.

Os grupos relativos a cada perfil de acesso são:

- **SPIX0501** – Perfil de **Consulta**
- **SPIX0502** – Perfil de **Alteração**
- **SPIX0503** – Perfil de **Confirmação**

Considerando **a sensibilidade das funcionalidades disponíveis**, recomenda-se que esses grupos de acesso sejam atribuídos preferencialmente aos **responsáveis pela gestão da Conta PI**.

Observação: Os perfis são **cumulativos**, de forma que cada perfil de nível superior **abrange os anteriores**. Por exemplo, o perfil de Alteração inclui as permissões do perfil de Consulta, e o perfil de Confirmação inclui as permissões dos perfis de Alteração e Consulta.

Para garantir a efetividade de eventual **descredenciamento** de determinado grupo, **o máster da instituição deve**, após desautorizar o respectivo grupo para **o operador no Autran, certificar-se de que o operador realizou logoff** do Módulo SPI do SPB-Web.

3. Acesso ao sistema

Recomenda-se o acesso em uma **janela privativa** – denominada anônima ou *InPrivate*, a depender do navegador – para garantir que o processo de autenticação ocorra **sem interferência de sessões anteriores**.

As imagens apresentadas nesta seção são meramente ilustrativas, podendo variar conforme o navegador utilizado.

¹ Autran: Sistema de Gerência de Autorizações do Sisbacen. O Autran é utilizado, na instituição usuária do Módulo SPI do SPB-Web, pelo seu respectivo máster. Mais informações sobre o Autran podem ser encontradas em <https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/autran>.

3.1. Endereços de acesso

O acesso ao Módulo SPI do SPB-Web ocorre por meio dos seguintes **endereços**:

- **Produção:** <https://spbweb.bcb.gov.br/>
- **Homologação:** <https://spbweb.homologa.bcb.gov.br/>



3.2. Entrar no sistema

Na tela inicial será exibido o **formulário de login**, onde devem ser preenchidos:

1. **Usuário Sisbacen**, no formato:
 - a. Em ambiente de **homologação**:
unidade.dependência.operador@homologa.bcb.gov.br;
ex.: 512340001.fulano@homologa.bcb.gov.br
 - b. Em ambiente de **produção**:
unidade.dependência.operador@bcnet.bcb.gov.br;
ex.: 512340001.fulano@bcnet.bcb.gov.br

Observação: O usuário Sisbacen deve ser cadastrado pelo **máster da instituição** por meio do sistema **Autran**.

2. **Senha:** A mesma senha utilizada pelo usuário no Sisbacen.




O comportamento do sistema ao clicar em **“Entrar”** dependerá de a conta do usuário já estar —


ou não — vinculada ao aplicativo autenticador **Microsoft Authenticator**, conforme descrito nos itens “3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador”, ou “3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador”.

3.2.1. Conta do usuário ainda não vinculada ao autenticador


Caso a conta **ainda não esteja** vinculada ao aplicativo autenticador, ao clicar em “**Entrar**” será **solicitada a vinculação** da conta ao Microsoft Authenticator:



Ao clicar em “**Avançar**”, será exibida a tela solicitando a **instalação** do aplicativo Microsoft Authenticator em um **dispositivo móvel**:



Após concluir a instalação do aplicativo no dispositivo móvel, clicar em “**Próximo**” e continuar o processo até **escanear o código QR**, vinculando o autenticador à conta do usuário no **SPB-Web**:



Com a leitura do código QR, o aplicativo estará vinculado à conta. Em seguida, segue-se para o fluxo descrito no item “**3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador**”.

3.2.2. Conta já vinculada ao autenticador


Caso o aplicativo autenticador **já esteja vinculado à conta**, será exibida uma mensagem solicitando que o código exibido na tela **seja confirmado no aplicativo Microsoft Authenticator**:



Após atender à solicitação no aplicativo de autenticação, o usuário será direcionado para a **tela inicial do Módulo SPI do SPB-Web**, conforme descrito no item “**4.1. Tela ‘Início’**”.

3.3. Sair do sistema

Após a utilização do Módulo SPI do SPB-Web, recomenda-se que o operador **encerre a sessão** utilizando a opção “**Sair do sistema**”, disponível ao clicar no ícone de usuário, localizado no canto superior direito da tela:



4. Telas e Funcionalidades do Módulo SPI do SPB-Web

O Módulo SPI do SPB-Web adota uma **estrutura web convencional**, composta por **menu lateral** de navegação, **páginas de conteúdo** e **botões de comando**. Cada item do menu dá acesso a um conjunto de funcionalidades (por exemplo: Saldo e Configuração).


Todos os grupos de acesso podem visualizar as páginas de conteúdo. As informações exibidas são atualizadas mediante ações do operador ou comandos específicos de consulta.

Os botões de comando disponíveis em cada funcionalidade **variam conforme o perfil atribuído** ao operador no Autran.

De forma geral:

Perfil	Visualizar as informações	Propor alterações nas configurações	Aprovar as alterações propostas
Consulta (SPIX0501)	Sim	-	-
Alteração (SPIX0502)	Sim	Sim	-
Confirmação (SPIX0503)	Sim	Sim	Sim

4.1. Tela ‘Início’



Essa é a tela para a qual o operador é direcionado **após a autenticação bem-sucedida** no processo de login do aplicativo, conforme descrito no item “**3.2. Entrar no sistema**”.

A tela “Início” apresenta um “**resumo executivo**” das informações do Módulo SPI do SPB-Web, reunindo, em formato **sintético e não editável**, os dados acessíveis por meio do menu lateral (Saldo e Configuração).

Essa tela apresenta as seguintes informações:

(1) Menu “Início”

A tela Início é acessada por meio do item de menu lateral de mesmo nome.

(2) ISPB e Nome da instituição

Exibe o ISPB e o nome da instituição do operador que realizou o login.

(3) Saldo

Ao acessar a tela, são exibidas as informações correspondentes ao **saldo atual da Conta PI** da instituição, referentes ao momento da **última atualização realizada pelo SPI**.

O saldo é apresentado de forma **segregada**, conforme a composição a seguir:

- a. **Saldo reservado**: parcela do saldo bloqueada em razão de pagamentos instantâneos em curso de liquidação; e
- b. **Saldo disponível**: diferença entre o saldo total da Conta PI e o saldo reservado.


Observação: após a abertura da tela, o saldo exibido na tela **não se atualiza automaticamente**. Caso o usuário deseje consultar o valor mais recente, a atualização pode ser realizada manualmente por meio do botão “Atualizar” do item “4.2. Tela ‘Saldo’, página 13”.

(4) Configuração

Exibe os **parâmetros operacionais da Conta PI** definidos pela instituição, conforme o **art. 18 do Regulamento do SPI — alínea “d” do inciso III e alíneas “a” a “d” do inciso VII**. Para maiores detalhes sobre cada parâmetro, consultar a seção “4.3.2. Tela ‘Configuração’ — edição de nova proposta”, página 15.

- a) **Bloquear envio de Pix**: indica se o bloqueio de **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo** está acionado para a Conta PI do participante.
- b) **Comunicar participante quando saldo for menor que**: valor de saldo mínimo definido pela instituição para fins de emissão de **comunicação de atingimento de saldo mínimo** (“gatilho”).
- c) **Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**: valor de saldo mínimo definido pela instituição abaixo do qual a Conta PI da instituição não aceita a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo (Pix)**.
- d) **Ativar bloqueio automático**: campo opcional que, ao ser ativado pela instituição, indica que a Conta PI deve ser **automaticamente bloqueada pelo sistema**, para a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo (Pix)**, quando for atingido o valor configurado no campo “**Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI**”.
- e) **Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica**: nível de sensibilidade configurado pela instituição para emissão de **comunicações de movimentação atípica na Conta PI**.

4.2. Tela ‘Saldo’



(1) Menu “Saldo”

A tela Saldo é acessada por meio do item de menu lateral de mesmo nome.

(2) Botão “Atualizar”

Permite **atualizar manualmente** as informações exibidas sobre o **saldo da Conta PI**. O botão “Atualizar” (ícone de setas circulares) está localizado no canto superior direito da tela e, quando acionado, solicita ao sistema **a consulta ao SPI do saldo mais recente**.


(3) Apresenta as mesmas informações disponíveis na caixa “Saldo” da tela “Início”, quais sejam:

- a. **Saldo disponível**: diferença entre o saldo total da Conta PI e o saldo reservado.
- b. **Saldo reservado**: parcela do saldo bloqueada em razão de pagamentos instantâneos em curso de liquidação; e

Observação: após a abertura da tela, o saldo exibido **não se atualiza automaticamente**.

4.3. Tela ‘Configuração’

4.3.1. Tela ‘Configuração’ – situação inicial



(1) Menu “Configuração”

A tela **Configuração** é acessada por meio do item de menu lateral de mesmo nome.

(2) Dados atuais

Apresenta as mesmas informações explicadas na caixa “**Configuração**” da tela “Início”. Para maiores detalhes, vide seção “4.3.2. Tela ‘Configuração’ – edição de nova proposta”, página 15.

- a) **Bloquear envio de Pix;**
- b) **Comunicar participante quando saldo for menor que;**
- c) **Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI;**
- d) **Bloqueio automático [ativado|desativado]; e**
- e) **Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica.**

(3) Botão “Propor alteração”

O botão “**Propor alteração**”, localizado no **canto inferior direito da tela**, permite registrar uma **proposta de alteração** das configurações de **parâmetros operacionais** listados.

Esse botão está disponível apenas para operadores com perfil “**Alteração**” ou “**Confirmação**”.

Ao acioná-lo, os campos exibidos na tela Configuração tornam-se **editáveis**, possibilitando a edição dos dados atuais e o envio da proposta de alteração, conforme apresentado a seguir:

4.3.2. Tela ‘Configuração’ – edição de nova proposta

A imagem mostra a interface de usuário do Banco Central do Brasil, especificamente a tela de configuração para o Módulo SPI do SPB-WEB. O cabeçalho indica o ambiente de homologação e a data/hora. O menu lateral contém opções como Início, Saldo, Configuração, Log de Auditoria e Relação de lançamentos. A seção principal, intitulada 'Configuração', apresenta os parâmetros operacionais da Conta PI. Os campos são: 'Bloquear envio de Pix' (desativado, rotulado 4), 'Comunicar participante quando saldo for menor que:' (R\$ 600.000.000,00, rotulado 5), 'Limite mínimo de saldo operacional da conta PI:' (R\$ 500.000.000,00, rotulado 6.a), 'Ativar bloqueio automático:' (desativado, rotulado 6.b), 'Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica:' (escala deslizante com 'Pedrão' selecionado, rotulado 7), 'Justificativa do proponente (opcional):' (campo de texto, rotulado 8) e botões 'Voltar' (rotulado 9) e 'Enviar proposta'.

Nesta tela, é possível **editar os valores dos parâmetros operacionais da Conta PI** e enviar uma proposta para sua alteração, registrando-a no sistema para que possa ser **analisada e aprovada, posteriormente**, por algum operador com perfil de **Confirmação**.

Os componentes da tela, identificados na figura a seguir, são descritos abaixo:

(4) Bloquear envio de Pix

Campo de seleção do tipo on/off (**Sim/Não**), que permite ao participante ativar ou desativar manualmente o bloqueio da **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo** a partir da Conta PI.

Este bloqueio **não inibe** as seguintes operações, que **continuam funcionando normalmente** mesmo quando “Bloquear envio de Pix = Sim”:

- **recebimento** de ordens de pagamento instantâneo; e
- **aportes e retiradas** entre uma Conta PI e uma conta Reservas Bancárias, uma Conta de Liquidação ou uma Conta Correspondente a Moeda Eletrônica.

O objetivo principal desse recurso é dotar as instituições de maior **autonomia e agilidade** na gestão de sua Conta PI, permitindo-lhes interromper de forma imediata o envio de novas ordens de pagamento se e quando suas avaliações internas de risco ou de cenário operacional assim o recomendarem.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é “Não”.

(5) Comunicar participante quando saldo for menor que

Campo de valor numérico em **Reais (BRL)**, maior ou igual a **R\$ 0,00**, destinado à definição do valor de saldo para emissão de **comunicação de atingimento de saldo mínimo** (“saldo de gatilho”).

O objetivo é oferecer às instituições um mecanismo **proativo de monitoramento do saldo da Conta PI**, permitindo que o SPI emita **comunicações automáticas** sempre que o saldo atingir o valor previamente definido pela instituição.

A emissão dessa comunicação ocorre de forma automática, sempre que o saldo da Conta PI da instituição se torna inferior ao valor configurado como gatilho (fato gerador). Nessa situação, o sistema envia uma comunicação imediatamente e passa a reenviá-la em intervalos de até 15 minutos, enquanto o saldo permanecer abaixo do valor definido.

A emissão das comunicações é interrompida quando:

- houver aporte que faça o saldo da Conta PI voltar a ser igual ou superior ao valor configurado como gatilho; ou
- a instituição ajustar um novo valor de gatilho no campo “Comunicar participante quando saldo for menor que”.

Exemplo: se a instituição definir o valor de R\$ 10.000,00 como gatilho, a primeira comunicação será emitida no momento em que o saldo deixar de ser maior ou igual a R\$ 10.000,00 e passar a ser inferior a esse valor (por exemplo, R\$ 9.999,99). Enquanto o saldo permanecer abaixo de R\$ 10.000,00, novas comunicações serão enviadas automaticamente em intervalos de 15 minutos, até que ocorra uma das condições de interrupção descritas acima.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é “R\$ 0,00”.

(6) “Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI” e “Ativar bloqueio automático”

a) Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI

O campo **Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI** é um campo numérico em **Reais (BRL)**, com valor maior ou igual a **R\$ 0,00**, destinado à definição de um nível mínimo de saldo abaixo do qual a Conta PI da instituição não aceita a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo (Pix)**.

Assim, novas ordens que resultariam em saldo inferior ao valor configurado não são liquidadas, fazendo com que esse limite funcione como um “**novo zero operacional**” da conta.

Nessa situação, a instituição participante do usuário pagador receberá, do SPI, o código ‘AM04’ na mensagem PACS.002, nos termos do [Catálogo de Serviços do SFN](#). (Observação: o código retornado pelo SPI poderá ser evoluído em versões futuras do catálogo.)

Exemplo 1: se o saldo atual da instituição for **R\$ 10.000,00** e ela definir como limite operacional o valor de **R\$ 9.000,00**, então, caso um cliente tente emitir um Pix de **R\$ 1.001,00**, a transação será rejeitada pelo SPI, pois sua liquidação reduziria o saldo da Conta PI para **R\$ 8.999,00**, valor inferior ao limite definido. Nesse caso, o Pix é rejeitado e o saldo da instituição permanece em **R\$ 10.000,00**.

Exemplo 2: se o saldo atual da instituição for **R\$ 8.000,00** e ela definir como limite operacional o valor de **R\$ 7.000,00**, então, caso um cliente tente emitir um Pix de **R\$ 500,00**, a transação será aceita pelo SPI. Nesse caso, o saldo resultante da instituição é de **R\$ 7.500,00**.

Exemplo 3: se o saldo atual da instituição for **R\$ 4.000,00** e ela definir o limite operacional em **R\$ 5.000,00**, nenhum Pix será liquidado até que a Conta PI receba novos recursos que elevem o saldo

acima de **R\$ 5.000,00**. A partir desse momento, **apenas o valor excedente ao limite operacional** estará disponível para emissão de novas ordens de pagamento instantâneo.

Importante: a verificação do limite operacional é realizada a cada operação Pix.

O valor inicial atribuído ao limite mínimo de saldo operacional é R\$ 0,00.

A rejeição de ordem por atingimento do **limite de saldo operacional** resulta em **emissão de alerta** próprio.

Observações:

- Como o valor inicial do “limite mínimo de saldo operacional da Conta PI” é R\$ 0,00, caso a instituição não o altere, o campo não modificará o limite operacional atualmente aplicável à Conta PI, conforme o § 1º do art. 22 da Resolução BCB nº 195, de 2022, que estabelece: “A Conta PI deve sempre apresentar saldo maior ou igual a zero (0).”
- Embora o sistema não realize verificação automática de consistência lógica entre os campos **“Comunicar participante quando saldo for menor que”** e **“Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI”**, recomenda-se que as instituições configurem esses valores de forma escalonada. Em geral, é desejável que o valor definido para **comunicação de saldo mínimo** seja **superior** ao valor definido como **limite mínimo de saldo operacional**, permitindo que a instituição receba previamente alertas de redução do saldo da Conta PI antes que o mecanismo de limite operacional passe a impedir a liquidação de novas ordens de pagamento instantâneo (Pix). Essa prática favorece uma gestão mais proativa da liquidez da Conta PI, **oferecendo tempo para a adoção de medidas operacionais** (como a **eventual** realização de aportes de recursos ou a **eventual** reavaliação do valor atribuído ao limite mínimo operacional, **caso a instituição, após análise própria, não identifique situação de risco ou anormalidade**), antes que o limite operacional seja efetivamente atingido.

b) Ativar bloqueio automático

O campo **“Ativar bloqueio automático”**, de seleção **opcional**, e do tipo on/off (**Sim/Não**), permite que, ao ocorrer a rejeição de ordem cujo processamento implicaria redução do saldo da Conta PI a valor inferior ao configurado no campo **“Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI”**, o sistema promova **automaticamente** o bloqueio da Conta PI para a **emissão** de ordens de **pagamento instantâneo (Pix)**.

Na prática, essa funcionalidade equivale à ativação automática, pelo próprio sistema, do campo **“Bloquear envio de Pix = Sim”**, conforme descrito no item **“(4) Bloquear envio de Pix”**, página 15.

Nessa hipótese, o desbloqueio da Conta PI não ocorre de forma automática. **Caberá aos operadores da instituição**, no momento que julgarem adequado, acessar o Módulo SPI do SPB-Web e proceder ao **desbloqueio manual**, mediante a atribuição do parâmetro **“Bloquear envio de Pix = Não”**, nos termos do item **“(4) Bloquear envio de Pix”**, página 15.

O valor inicial atribuído a “Ativar bloqueio automático” é “Não”.

A ocorrência do **bloqueio automático** resulta em **emissão de alerta** próprio.

Observação: Independentemente de a opção **“Ativar bloqueio automático”** estar marcada como **“Sim”** ou **“Não”**, o saldo da Conta PI não será reduzido, em decorrência da emissão de ordens de pagamento instantâneo (Pix), a valor inferior ao definido no campo **“Limite mínimo de saldo operacional da Conta PI”**. A diferença é que, quando **“Ativar bloqueio automático = Não”**, a Conta PI não é bloqueada automaticamente; assim, eventuais créditos que elevem o saldo acima do limite mínimo permanecem imediatamente disponíveis para novas transações.

(7) Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica

Campo seletor que permite escolher o **nível de sensibilidade** para emissão de **comunicações de movimentação atípica**. Essa configuração permite ao participante ajustar a frequência das comunicações **que já recebe atualmente** sobre “movimentações atípicas em contas de participante”.

O sistema disponibiliza sete níveis de intensidade, sendo o **“Padrão”** o nível atualmente recebido pelas instituições e o inicialmente atribuído a elas. A instituição pode, a qualquer momento, aumentar ou reduzir a sensibilidade do monitoramento, de forma a intensificar ou abrandar a quantidade de comunicações recebidas de forma permanente ou em determinado momento, de acordo com as suas avaliações e os seus critérios internos de monitoramento e segurança.

- Intensidade máxima = máximo de comunicações;
- Intensidade mínima = mínimo de comunicações.

O valor inicial atribuído a este componente, para as instituições, é “Padrão”.

(8) Justificativa do proponente (opcional)

Campo de **texto livre, opcional**, limitado a **1.000 caracteres**, destinado à descrição do motivo da proposta de alteração de configuração.

(9) Botão “Enviar proposta”

Comando que **registra no sistema a proposta** de alteração dos parâmetros operacionais da Conta PI, **submetendo-a ao fluxo de análise** e aprovação por um operador com o perfil **“Confirmação”**.

O botão **“Enviar proposta”** é exibido **exclusivamente** ao operador que acionou o comando **“Propor alteração”**.

Ao clicar em **“Enviar proposta”**, a tela **Configuração é atualizada** para exibir o registro da **proposta submetida**, conforme descrito a seguir.

4.3.3. Tela ‘Configuração’ – proposta submetida

A interface da tela 'Configuração' do Módulo SPI do SPB-WEB do Banco Central do Brasil. No topo, há uma barra de navegação com o logo do banco, o ambiente de homologação e a data/hora. O menu lateral à esquerda contém links para Início, Saldo, Configuração (destacado), Log de Auditoria e Relação de lançamentos. O conteúdo principal exibe o título 'Configuração' e o identificador '99999A03 - Banco Virtual'. Uma mensagem de sucesso (10) informa que a proposta de alteração foi registrada e precisa ser aprovada. Abaixo, há uma seção 'Configuração de parâmetros operacionais da Conta PI' com duas colunas: 'Dados atuais (11)' e 'Dados propostos por (12)'. Ambas as colunas mostram os mesmos parâmetros: 'Bloquear envio de Pix: Não', 'Comunicar participante quando saldo for menor que: R\$ 600.000.000,00', 'Limite mínimo de saldo operacional da conta PI: R\$ 500.000.000,00 - Bloqueio automático desativado' e 'Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica: Padrão'. A coluna 'Dados propostos' também mostra o nome do proponente e a data/hora da proposta. Abaixo das colunas, há um campo 'Justificativa do proponente: (13)' com o texto 'teste justificativa proponente'. No canto inferior direito, há um botão 'Desistir da alteração' (14).

(10) Mensagem de sucesso

Exibe a confirmação de que a proposta de alteração foi registrada no sistema, informando que **é necessário o deferimento por operador com perfil Confirmação** para que as alteração(ões) seja(m) efetivada(s).

Observações:

- Apenas **uma (1) proposta de alteração pode permanecer registrada** por instituição em determinado momento. Para submeter nova proposta, é necessário que a anterior tenha sido **desistida (pelo próprio proponente – ação personalística), ou aprovada ou rejeitada (por algum operador com perfil Confirmação)**.
- Enquanto houver proposta de alteração registrada, o sistema exibirá **a todos os operadores, no topo de todas as telas**, uma mensagem de **alerta** em destaque (faixa amarela), com **link direto** para visualização da proposta na tela Configuração:

A interface da tela 'Início' do Módulo SPI do SPB-WEB do Banco Central do Brasil. No topo, há uma barra de navegação com o logo do banco, o ambiente de homologação e a data/hora. O menu lateral à esquerda contém links para Início, Saldo, Configuração (destacado), Log de Auditoria e Relação de lançamentos. O conteúdo principal exibe o título 'Início' e o identificador '99999A03 - Virtual A0399'. Uma faixa amarela de alerta (11) no topo do conteúdo principal informa: 'Alerta: Há uma proposta de alteração de configuração pendente. Clique [Aqui](#) para visualizá-la.'

(11) Dados atuais

Caixa à esquerda da tela, apresentando os parâmetros operacionais **atualmente vigentes** da

Conta PI, definidos pela instituição.

Esses parâmetros **permanecem em vigor** até que a proposta seja aprovada.

(12) **Dados propostos por**

Caixa à direita, identificando o **usuário proponente**, a **data e o horário** de envio da proposta.

Contém **os valores propostos** (“minuta”) para os parâmetros operacionais da Conta PI.

O alinhamento **lado a lado** entre as caixas “Dados atuais” e “Dados propostos” permite uma **comparação visual direta**, facilitando a análise e decisão pelos operadores que posteriormente serão responsáveis pela **confirmação da alteração**.

a) **Parâmetros alterados**: quaisquer parâmetros operacionais cuja alteração tenha sido proposta são **destacados visualmente**.

No exemplo ilustrado, o campo “Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica” foi alterado de “Padrão” para “Alta”, sendo o novo valor exibido em **destaque tipográfico**.

(13) **Justificativa do proponente**


Exibe o texto informativo que foi inserido pelo usuário proponente no campo “Justificativa do proponente” ao elaborar a proposta.

(14) **Botão “Desistir da alteração”**

Comando disponível **somente ao operador proponente**, permitindo o cancelamento manual da solicitação antes de sua aprovação ou rejeição.

Essa funcionalidade é **personalística** — apenas o proponente pode realizar a desistência — e tem por objetivo liberar o registro para novas propostas.

Ao acionar **“Desistir da alteração”**, o sistema exibe uma janela de confirmação (*pop-up*):



Nessa janela, uma mensagem de aviso é apresentada ao operador, informando que:

- trata-se de uma ação de desistência da proposta;
- todos os dados propostos serão descartados; e
- é necessário confirmar explicitamente a operação, usando o botão **“Confirmar desistência”**.

(15) **Botão “Confirmar desistência”**

A janela contém o botão **“Confirmar desistência”**, por meio do qual o usuário valida sua


decisão.

4.3.4. Tela ‘Configuração’ – proposta desistida

Ao clicar em “Confirmar desistência”, a tela “**Configuração**” exibe uma mensagem de sucesso, certificando que a proposta de alteração foi cancelada.

Após a desistência:

- os **parâmetros existentes antes** da proposta continuam vigentes;
- o sistema permite o envio de uma **nova proposta** pela instituição, por meio do botão “**Propor alteração**”.



4.3.5. Tela ‘Configuração’ – proposta em avaliação

Quando um operador com perfil **Confirmação** acessa a tela “**Configuração**” enquanto houver **proposta de alteração pendente**, a interface exibe, lado a lado, os dados atuais e os dados propostos, proporcionando uma visualização comparativa direta que apoia a análise da proposta:

O operador pode acessar esta tela por dois caminhos:

- por meio do link disponibilizado na faixa amarela exibida no topo de todas as telas do Módulo SPI do SPB-Web, enquanto houver proposta registrada; ou
- diretamente pelo item “Configuração” no menu lateral.

Os elementos da tela destinados ao operador com perfil de **Confirmação** são apresentados a seguir.

(16) Dados atuais

Vide item “(11) Dados atuais”, página 19.

(17) Dados propostos por

Vide item “(12) Dados propostos por”, página 20.

- Parâmetros alterados:** quaisquer parâmetros operacionais cuja alteração tenha sido proposta são **destacados visualmente**.

(18) Justificativa do proponente

Vide item “(13) Justificativa do proponente”, página 20.

(19) Justificativa do confirmador (preenchimento obrigatório)

Campo destinado ao operador com perfil **Confirmação** para registrar, de forma obrigatória, o motivo da decisão quanto à proposta apresentada.

O preenchimento deste campo é obrigatório **tanto para a aprovação quanto para a rejeição da proposta**.

(20) Botão “Rejeitar”

Usado por operador com perfil **Confirmação** para **recusar a proposta** de alteração.

Ao clicar em “**Rejeitar**”, o operador deve, obrigatoriamente, preencher o campo “**Justificativa do confirmador**”.

Aciona a tela exibida no item 4.3.5.1 - Tela ‘Configuração’ – proposta rejeitada, página 23.

(21) Botão “Aprovar”

Usado por operador com perfil **Confirmação** para **aprovar a proposta** de alteração dos parâmetros operacionais da instituição.

Ao clicar em “**Aprovar**”, o operador deve, obrigatoriamente, preencher o campo “**Justificativa do confirmador**”.

Aciona a tela exibida no item 4.3.5.2 - Tela ‘Configuração’ – proposta aprovada, página 24.

4.3.5.1. Tela ‘Configuração’ – proposta rejeitada

Após a rejeição da proposta:

- os parâmetros operacionais **anteriores** permanecem **inalterados e vigentes**;
- o sistema apresenta a tela a seguir, na qual volta a permitir o envio de uma **nova proposta** pela instituição, por meio do botão “**Propor alteração**”.

A imagem é uma captura de tela da interface web do Banco Central do Brasil, especificamente a tela 'Configuração' do Módulo SPI do SPB-WEB. No topo, há uma barra de navegação com o logo do Banco Central do Brasil, o texto 'Ambiente de Homologação' e o horário '10 de mar. de 2026 10:18:52'. À esquerda, há um menu lateral com opções: 'Início', 'Saldo', 'Configuração' (destacada), 'Log de Auditoria' e 'Relação de lançamentos'. O conteúdo principal da tela é dividido em seções. No topo, há uma barra de título 'Configuração' e uma sub-título '99999A03 - Banco Virtual'. Abaixo disso, uma mensagem de sucesso em um box verde indica: 'Sucesso: A proposta foi rejeitada e as configurações atuais foram mantidas.' Segue-se a seção 'Configuração de parâmetros operacionais da Conta PI', que contém uma tabela com os seguintes dados:

Dados atuais
Bloquear envio de Pix: Não
Comunicar participante quando saldo for menor que: R\$ 600.000.000,00
Limite mínimo de saldo operacional da conta PI: R\$ 500.000.000,00 - Bloqueio automático desativado
Grau de intensidade das comunicações de movimentação atípica: Padrão


No canto inferior direito da seção de configuração, há um botão 'Propor alteração'.

4.3.5.2. Tela ‘Configuração’ – proposta aprovada

Quando a proposta é aprovada:

- os **novos parâmetros operacionais da Conta PI** passam a vigorar;
- o sistema apresenta a tela a seguir, na qual volta a permitir o envio de uma **nova proposta** pela instituição, por meio do botão “**Propor alteração**”.

Observação: as novas configurações são **registradas no Módulo SPI do SPB-Web imediatamente** após a aprovação e tornam-se **disponíveis para consulta pelos operadores do sistema**. Entretanto, a plena efetivação dessas configurações em **todos os processos e rotinas relacionados ao SPI pode, eventualmente, demandar alguns instantes adicionais** para se refletir integralmente.



4.4. Log de Auditoria


O **Log de Auditoria** tem por objetivo disponibilizar, **de forma consultável**, o histórico completo das avaliações **aprovadas** (Botão “Aprovar”, página 23) e **rejeitadas** (Botão “Rejeitar”, página 23) realizadas nas configurações operacionais da Conta PI no Módulo SPI do SPB-Web, por meio do item de menu “**Configuração**”, descrito na Tela ‘Configuração’, página 14.

Observação: as alterações desistidas pelo próprio proponente, antes do processo de duplo

comando por um segundo operador (vide Botão “Desistir da alteração”, página 20), não integram o Log de Auditoria.

O registro das informações no Log de Auditoria é realizado **automaticamente pelo sistema**, garantindo integridade, rastreabilidade e transparência no processo de gestão das configurações.

4.4.1. Tela ‘Lista de log de auditoria’




(1) Menu “Log de Auditoria”

A tela é acessada por meio do item de menu lateral “Log de Auditoria”.

Ao selecionar esse item, o sistema apresenta o histórico de registros do Log de Auditoria, ordenados **do mais recente para o mais antigo**.

(2) Pesquisa


Permite filtrar o histórico de registros exibido. Os **filtros de pesquisa** são apresentados ao se clicar no ícone “seta para baixo”, localizado no canto direito da área de pesquisa. Quando expandido, o campo de pesquisa apresenta as informações:



a) **Situação:** podem ser selecionadas as opções **Todas**, **Aprovada** ou **Rejeitada**.

- b) **Avaliado em:** limita o resultado aos registros de configuração cuja avaliação ocorreu na data informada. Se nenhuma data for informada, retorna todos.
- c) **Botão ‘Pesquisar’:** executa a consulta no Log de Auditoria com base nos filtros informados pelo operador. Após a execução da pesquisa, o sistema apresenta a lista de registros que atendem aos critérios selecionados.

Observação: eventuais filtros selecionados para pesquisar os logs de auditoria aparecem destacados na seção “Lista de log de auditoria”, conforme a seguir.



A imagem mostra a interface de usuário para a 'Lista de log de auditoria'. No topo, há o título 'Lista de log de auditoria'. Abaixo dele, há dois filtros: 'Avaliado em: 09/03/2026' e 'Situação: Todas'. Um cursor azul aponta para o botão 'Pesquisar' (representado por uma seta azul). Na parte inferior, há um campo 'Itens por página' com o valor '25' e uma seta para baixo.

(3) Lista de log de auditoria

Apresenta, em formato tabular, os registros de alterações nas ‘Configurações da Conta PI’ que atendem aos filtros aplicados.


Cada linha corresponde a uma ocorrência registrada automaticamente pelo sistema.

- a) **Proposto em:** indica a data e o horário em que a alteração de configuração foi proposta.
- b) **Proponente:** exibe o identificador do operador que propôs a alteração de configuração.
- c) **Avaliado em:** indica a data e o horário em que a proposta de alteração foi avaliada, isto é, quando foi tomada a decisão de aprová-la ou rejeitá-la.
- d) **Avaliador:** exibe o identificador do operador responsável pela avaliação da alteração proposta.
- e) **Situação:** indica o resultado da avaliação da alteração proposta. Os registros podem apresentar as situações **Aprovada** ou **Rejeitada**.
- f) **Ação:** permite acessar o detalhamento do registro de Log de Auditoria selecionado, conforme detalhado na subseção 4.4.1.1 seguinte.

4.4.1.1. Tela ‘Detalhamento de log de auditoria’

A tela “**Detalhamento de log de auditoria**” é acessada por meio da coluna “**Ação**” da tela “**Log de Auditoria**”, permitindo visualizar os detalhes de uma alteração de configuração registrada.

Nessa tela são exibidas, de forma comparativa, a **configuração anterior** e a **configuração avaliada**, bem como as informações relativas à proposição e à avaliação da alteração.



(4) Botão “Voltar”

Retorna à tela “Log de Auditoria”, mantendo a lista de registros exibida anteriormente.

(5) Situação

Indica o resultado da avaliação da alteração de configuração registrada no Log de Auditoria. A situação pode ser **Aprovada** ou **Rejeitada**.

(6) Dados anteriores

Apresenta os valores de configuração da Conta PI vigentes antes da alteração proposta.

(7) Dados aprovados / Dados rejeitados

Apresenta os valores de configuração propostos e avaliados no processo de alteração.

Se a alteração foi aprovada, os valores passaram a constituir as configurações vigentes à época da aprovação; se rejeitada, significa que os dados anteriores à proposta permaneceram vigendo.

- a) **Parâmetros alterados pela proposta**: quaisquer parâmetros alterados pela proposta que foi aprovada ou rejeitada são **destacados visualmente**.

(8) Proposto por

Exibe o identificador do operador responsável por propor a alteração de configuração, bem como a data e o horário da proposição.

(9) Justificativa do proponente

Apresenta a justificativa registrada pelo operador no momento da proposição da alteração de configuração.

(10) Avaliado por

Exibe o identificador do operador responsável por avaliar a alteração proposta, bem como a data e o horário da avaliação.

(11) Justificativa do avaliador

Apresenta a justificativa registrada pelo operador responsável pela decisão de aprovar ou rejeitar a alteração proposta.

4.5. Relação de lançamentos


A tela “**Relação de lançamentos**” permite ao operador **solicitar e acompanhar a geração de arquivos contendo a relação de lançamentos da Conta PI** da instituição em determinado período.

Equivale ao envio de uma mensagem CAMT.060, que resulta na geração de uma CAMT.052 contendo o HASH do arquivo de relação de lançamentos, nos termos do [Catálogo de Serviços do SFN](#).

Por meio dessa tela, é possível registrar novas solicitações e, após o processamento da consulta, realizar o **download dos arquivos gerados pelo sistema**.

Aos arquivos gerados, aplica-se a tarifa do item “9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)” da “Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)”, conforme Instrução Normativa BCB nº 192, de 30/11/2021.

Ressalte-se que apenas operadores com perfil “**Confirmação**” podem solicitar uma nova consulta, e que não há necessidade de dupla confirmação (pois a ação não modifica parâmetros operacionais da instituição). Por outro lado, qualquer perfil de acesso atribuído aos demais operadores da instituição permite a visualização dos dados gerados.



Essa tela apresenta as seguintes informações:

(1) Menu “Relação de lançamentos”

A tela é acessada por meio do item de menu lateral “Relação de lançamentos”.

(2) Pesquisa

Permite filtrar as solicitações de relação de lançamento exibidas na lista.

Os filtros de pesquisa são apresentados ao se clicar no ícone “seta para baixo” localizado no canto direito da área de pesquisa. Quando expandido, o campo de pesquisa apresenta as informações:

Pesquisa

Dica: Serão retornadas apenas as solicitações cujo período (data/hora inicial e final) esteja integralmente compreendido dentro do intervalo informado nos campos de pesquisa.

Período da relação de lançamentos:

Data inicial **a)**
Selecione data inicial

Horário Inicial (UTC) **b)**
hh:mm:ss.SSS

Data final **c)**
Selecione data final

Horário Final (UTC) **d)**
hh:mm:ss.SSS

d) Limpar campos

e) Pesquisar


a) Data inicial: define a data inicial do intervalo de tempo utilizado como filtro da pesquisa.

a) Horário inicial (UTC): define o horário inicial do intervalo de tempo utilizado como filtro da pesquisa, no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), utilizado pelo SPI.

- b) **Data final**: define a data final do intervalo de tempo utilizado como filtro da pesquisa.
- c) **Horário final (UTC)**: define o horário final do intervalo de tempo utilizado como filtro da pesquisa, no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), utilizado pelo SPI.
- d) **Botão “Limpar campos”**: remove os valores informados nos campos de pesquisa.
- e) **Botão “Pesquisar”**: executa a consulta com base nos parâmetros informados, retornando as solicitações cujo período esteja integralmente compreendido dentro do intervalo definido nos filtros de pesquisa.

Observações:

- Os campos Horário inicial e Horário final aceitam valores de 00:00:00:000 a 23:59:59:999.
- eventuais filtros utilizados na pesquisa aparecem destacados na seção “Lista de solicitações de relação de lançamentos”, conforme a seguir:



(3) Lista de solicitações de relação de lançamentos

Apresenta, em formato tabular, o histórico de solicitações de relação de lançamentos realizadas pela instituição que atendem aos critérios de pesquisa. Cada linha corresponde a uma solicitação registrada no sistema.

- a) **Data da solicitação**: indica a data e o horário em que a solicitação foi registrada.
- b) **Data hora inicial do período**: indica o momento inicial do intervalo de tempo considerado na consulta.
- c) **Data hora final do período**: indica o momento final do intervalo de tempo considerado na consulta.
- d) **Situação**: indica o estado de processamento da solicitação realizada, podendo ser:
 - **“Em processamento”**: a solicitação de relação de lançamentos está sendo processada pelo SPI. Corresponde ao tempo necessário para geração e disponibilização do arquivo para download. Observação: arquivos muito grandes podem demorar minutos para ter o seu processamento concluído;
 - **“Processado”**: o processamento da solicitação foi concluído com sucesso e o arquivo encontra-se disponível para download;
 - **“Expirado”**: o prazo de **24 (vinte e quatro) horas** para download do arquivo já transcorreu desde a sua solicitação, tornando-o indisponível para download;
 - **“Solicitação indevida”**: a solicitação foi recusada pelo SPI, não sendo possível gerar o arquivo de relação de lançamentos, por alguma das seguintes razões:
 - i. Participante não é direto;
 - ii. Participante não autorizado a gerir Conta PI;

- iii. Participante ainda não iniciou a operação no SPI; ou
- iv. Participante encerrado no SPI.

e) **Ação:** permite realizar o **download do arquivo** gerado pelo sistema, quando a solicitação estiver com situação **“Processado”**.

Observação: O arquivo permanece disponível para download por **até 24 horas** após o processamento da solicitação, **mesmo prazo adotado para os arquivos gerados a partir da mensagem CAMT.052**. Decorrido esse prazo, o botão de ação (download) torna-se **inativo** e o arquivo deixa de estar disponível para download (“Expirado”).


(4) Botão “Nova solicitação”

Botão disponível apenas para operadores com perfil **“Confirmação”**.

Permite registrar uma nova solicitação de **geração de relação de lançamentos da Conta PI**.

Ao acionar esse botão, o operador é direcionado para a tela de preenchimento dos parâmetros de uma nova solicitação, conforme apresentado no item 4.5.1, a seguir.

Observação: enquanto a solicitação atual estiver **“Em processamento”**, não é possível registrar novas solicitações de geração de arquivo, e o sistema exibe o alerta a seguir:



4.5.1. Tela ‘Solicitação de relação de lançamentos’

A tela “Solicitação de relação de lançamentos da Conta PI” permite ao operador registrar uma solicitação de geração de arquivo contendo a relação de lançamentos da Conta PI da instituição em determinado período.

Nessa tela, o operador deve informar o intervalo de data e horário desejado para a consulta. Após o envio da solicitação, o sistema processará a requisição e disponibilizará o arquivo para download na tela “Relação de lançamentos”.

Essa tela apresenta as seguintes informações:

(5) Botão “Voltar”

Permite retornar à tela “Relação de lançamentos”, item 4.5, página 28, sem submeter uma nova solicitação.

(6) Período da relação de lançamentos

Seção destinada ao preenchimento do intervalo de tempo da consulta.

- a) Data inicial:** define a data inicial do período da consulta.
- b) Horário inicial (UTC):** define o horário inicial do período da consulta, no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), utilizado pelo SPI.
- c) Data final:** define a data final do período da consulta.
- d) Horário final (UTC):** define o horário final do período da consulta. , no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), utilizado pelo SPI

Observações:

- Os campos Horário inicial e Horário final aceitam valores de 00:00:00:000 a 23:59:59:999;
- o intervalo máximo permitido para cada consulta é de 24 (vinte e quatro) horas;
- a consulta está limitada a lançamentos ocorridos nos últimos 5 (cinco) anos, contados da data inicial informada; e
- em resumo, aplicam-se as mesmas regras de preenchimento dos campos FromDate <FrDt>, ToDate <ToDt>, FromTime <FrTm> e ToTime <ToTm> para pesquisa de relação de lançamentos da mensagem CAMT.060, disciplinada no [Catálogo de Serviços do SFN](#).

(7) Botão “Solicitar”

Ao acionar este botão, o sistema apresenta a tela de confirmação da solicitação de relação de lançamentos na Conta PI, detalhada na seção a seguir.

4.5.1.1. Tela ‘Confirmação de solicitação de relação de lançamentos’

Após o preenchimento dos parâmetros na tela “Solicitação de relação de lançamentos” e o acionamento do botão “Solicitar”, o sistema apresenta a tela de pedido de confirmação.

Essa tela tem por objetivo permitir ao operador revisar os dados informados antes da efetivação da solicitação.

A tela é composta pelas seguintes seções:

(8) Botão “Voltar”

Permite retornar à tela “Solicitação de relação de lançamentos da Conta PI”, item 4.5.1, página 31, sem submeter uma nova solicitação.

(9) Observações importantes

Apresenta informações relevantes relacionadas à solicitação de geração da relação de lançamentos. Entre as observações apresentadas, destacam-se:

- a) a aplicação da tarifa do item “9. Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI)” da “Tabela de serviços e valores do Sistema de Informações Banco Central (Sisbacen)”, conforme Instrução Normativa BCB nº 192, de 30/11/2021.
- b) a recomendação de que consultas com intervalos de tempo muito extensos podem gerar arquivos maiores, o que pode aumentar o tempo de geração e de download, sendo recomendável fragmentar a pesquisa em intervalos menores, se necessário.

(10) Dados da solicitação

Apresenta o resumo dos parâmetros informados para a solicitação da relação de lançamentos.

São exibidas as seguintes informações:

- a) **Data horário inicial (UTC)**: indica a data e o horário inicial do período da consulta, no padrão UTC (Tempo Universal Coordenado), utilizado pelo SPI.
- b) **Data horário final (UTC)**: indica a data e o horário final do período da consulta, também em UTC.

(11) Botões de ação

A tela disponibiliza os seguintes botões:

- a) **Botão “Desistir”**: cancela a solicitação e retorna o operador à tela “Lista de solicitações de relação de lançamentos”, sem registrar a solicitação no sistema.
- b) **Botão “Confirmar”**: confirma a solicitação de geração da relação de lançamentos e inicia o seu processamento. Retorna para a tela “Lista de solicitações de relação de lançamentos”, apresentando a mensagem de sucesso a seguir:

Relação de lançamentos

99999A03 - Banco Virtual

✓ **Sucesso:** Solicitação criada com sucesso.

